


Windows 8 Kablosuz Ayarları

- 1) Taskbarda bulunan kablosuz network ikonuna tıklanır. Açılan Pencereden




- 2) Ağ ve Paylaşım Merkezi seçilir ve tıklanır. Ve ya


Kontrol panelden Ağ ve Paylaşım Merkezi açılır ya da Arama panelden (Winkey+W kısa yol tuşuyla) arama yerine Ağ ve Paylaşım Merkezi yazılarak erişilebilir.



- 3) Açılan pencerede “Yeni bağlantı veya ağ kurun”u tıklayın.




4) “Kablosuz ağı el ile bağlan”ı ve İleri'yi tıklayın.




5) Açılan pencereden


- Ağ adını yazın: **PERSONEL**
- Güvenlik türünü **WPA2-Kuruluş** olarak seçin.
- Şifreleme türünün **AES** olarak seçildiğinden emin olun
- Windows'u her başlattığınızda ağı otomatik olarak bağlanmak için “Bu bağlantıyı otomatik olarak başlat” kutusunun işaretli olduğunu kontrol edin.
- **İleri** butonuna basın.



6) “Bağlantı ayarlarını değiştir”i tıklayın.



7) “Güvenlik” sekmesinde “Ağ kimlik doğrulama yöntemi”nin “Microsoft: Korumalı EAP (PEAP)” olarak seçildiğinden emin olun. Yanındaki “Ayarlar”ı tıklayın.



- 8) Çıkan formda **“Sunucu sertifikasını doğrula”** kutusunu boşaltın. “Kimlik Doğrulama Yöntemi Seç: Güvenli parola (EAP-MSCHAP v2)”nin yanındaki **“Yapılandır”** ı tıklayın.

Korunan EAP Özellikleri

Bağlanırken:

Sunucu sertifikasını doğrula

Bu sunuculara bağlan:

Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri:

Baltimore CyberTrust Root

Class 3 Public Primary Certification Authority

Entrust.net Secure Server Certification Authority

Equifax Secure Certificate Authority

GeoTrust Global CA

Go Daddy Class 2 Certification Authority

GTE CyberTrust Global Root

Yeni sunuculara veya güvenilen sertifika yetkililerine yetki verirken kullanıcıya sorma.

Kimlik Doğrulama Yöntemi Seç:

Güvenli parola (EAP-MSCHAP v2) Yapılandır...

Hızlı Yeniden Bağlanmayı Etkinleştir


Ağ Erişim Korumasını Zorla

Sunucu TLV şifre tabanlı bağlama sunmuyorsa, bağlantıyı kes


Kimlik Gizliliğini Etkinleştir

Tamam İptal


- 9) EAP MSCHAPv2 özelliklerinde **“Otomatik olarak Windows oturum açma adımı ve parolamı (varsa etki alanımı) kullan”** seçimini kaldırın ve bütün pencereleri “Tamam” diyerek kapatın.



- 10) Kablosuz Ağlardan PERSONEL seçilir ve Bağlan Tıklanır.



- 11) “Kimlik Bilgisini Gir” penceresinde, “Kullanıcı Adı” bölümüne, e-posta hesabınızın @ işaretinden önceki kısmını giriniz.
“Parola” bölümüne ise **IKU UNIPASS parolanızı** (CATS, e-mail, bilgisayarınızı açmak ve SAP sistemi için kullandığınız parola) yazarak “Tamam”ı



Bağlantıda sorun yaşıyorsanız:

- Sırasıyla, Başlat düğmesini , Denetim Masası'nı, Ağ ve İnternet'i, Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni, sonra da soldaki “Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin”i tıklayın.
- “Kablosuz Ağ Bağlantısı” ikonuna sağ tıklayıp “Özellikler “ komutunu seçin.
- “Kablosuz Ağ Bağlantısı Özellikleri”nde “İnternet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)”ü seçip “Özellikler” tuşuna tıklayın.
- **IP** ve **DNS** adreslerinin otomatik olarak alındığından emin olun, aksi halde bağlantı kurulamaz.